AnyDesk para Linux, Raspberry Pi y FreeBSD: Descarga y Configuración

TABLA DE CONTENIDO

AnyDesk para Linux / Raspberry Pi / FreeBSD

Transferencia de Archivos

Instalación del Cliente Personalizado

AnyDesk para Raspberry Pi

AnyDesk para FreeBSD

AnyDesk para Linux / Raspberry Pi / FreeBSD

En general, AnyDesk debería funcionar en la mayoría de las distribuciones de Linux, sin embargo, solo se admiten oficialmente las siguientes:

- Ubuntu 18.04 y versiones posteriores
- Debian 9 y versiones posteriores
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 y versiones posteriores
- CentOS Linux 7
- OpenSUSE 42/15

Si su instalación de Linux no aparece en la lista anterior, no hay garantía de que AnyDesk funcione correctamente, y no podemos brindar soporte para otras distribuciones.

Advertencia: AnyDesk solo es compatible con versiones no modificadas de las distribuciones mencionadas arriba.
Los cambios en el sistema, especialmente con Xorg y xrdp, anulan nuestro soporte.

Por favor, tenga en cuenta que AnyDesk **no** puede ejecutarse como usuario root. Para reiniciar una versión instalada de AnyDesk, utilice el siguiente comando o similar:

sudo systemctl restart anydesk

Se requiere una interfaz gráfica. Puede encontrar más información sobre las dependencias de instalación en nuestro artículo Instalación.

Precaución: Tenga en cuenta que las sesiones Wayland (seleccionables en la pantalla de inicio de sesión) no son compatibles. Asegúrese de que haya una sesión Xorg en ejecución para las sesiones entrantes.

Las sesiones Wayland pueden utilizarse para las sesiones salientes.

Puede verificar si está utilizando Wayland ingresando lo siguiente en la terminal:

echo $XDG_SESSION_TYPE

Eliminar Licencia

Para eliminar su licencia en la versión GNU/Linux, abra el menú en la esquina superior derecha. Vaya a “Acerca de AnyDesk” y abra “Ingresar clave de licencia” y presione “Aceptar”. Su licencia mostrará “gratis-1”.

Transferencia de Archivos

Consulte Gestor de Archivos y Transferencia de Archivos.

Instalación del Cliente Personalizado

Para instalar el Servicio AnyDesk para clientes personalizados basados en Linux en formato TAR.GZ, siga los siguientes pasos:

1. Descargue e instale la versión estándar de AnyDesk para Linux/Raspberry Pi/FreeBSD desde <https://comprar.licencia.co/es/anydesk
2. Descargue y extraiga su archivo TAR.GZ personalizado de AnyDesk para Linux/Raspberry Pi/FreeBSD desde my.anydesk.com.
3. Reemplace los binarios estándar de AnyDesk con los de su cliente personalizado. Para hacerlo:
    1. Cierre todas las ventanas de AnyDesk en ejecución
    2. Desde la terminal, ejecute los comandos “**sudo systemctl stop anydesk**” y “**sudo systemctl stop anydesk.service**”.
    3. Navegue a la ubicación de la carpeta del cliente personalizado extraído en la terminal.
    4. **Para distribuciones basadas en Debian:** Ejecute el comando “**sudo mv anydesk /usr/bin/anydesk**”

Para distribuciones basadas en RPM: Ejecute el comando "**sudo mv anydesk /usr/libexec/anydesk**"

5. Reinicie AnyDesk utilizando "**sudo systemctl restart anydesk**"

Su cliente personalizado ahora se iniciará en lugar del cliente estándar de AnyDesk. Además, el Servicio AnyDesk estará activo para su cliente personalizado, por lo que puede acceder a AnyDesk mientras está en la pantalla de inicio de sesión. Para más diferencias, consulte Portable vs. Installed.

AnyDesk para Raspberry Pi

Hardware y Sistema Operativo Compatible:

- Raspberry Pi 2
- Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi 4/400
- Solo se admite Raspberry Pi OS basado en ARMHF (no 64 bits)

AnyDesk para FreeBSD

Hardware y Sistema Operativo Compatible:

- 11.0 y versiones posteriores
- Solo se admiten Intel/AMD de 32 bits y 64 bits

Descarga AnyDesk gratuitamente y descubre todas las posibilidades que ofrece para conectarte de forma segura y eficiente con tu equipo de trabajo desde donde te encuentres. Contáctanos para conocer más sobre la compra de AnyDesk en México.