AnyDesk México: Mayorista oficial. Mejor precio y respaldo.

Guía Completa de Comandos de AnyDesk para Windows: Instalación, Configuración y Conexión

TABLA DE CONTENIDO

Interfaz de Línea de Comando para Windows

- Comandos de Instalación
- Comandos del Cliente
- Comandos de Perfil de Permiso (AnyDesk 7+)
- Comandos de Conexión

Interfaz de Línea de Comando para Windows

Los siguientes comandos pueden ser introducidos en la línea de comandos de Windows o utilizados en un script para automatizar partes de AnyDesk.

Es importante ejecutar estos comandos en la ruta correcta donde se encuentra AnyDesk o especificar manualmente la ruta correcta.

Por defecto, los clientes estándar de AnyDesk de anydesk.com se instalan en la siguiente ubicación: ***C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe***

Para los clientes personalizados creados desde my.anydesk.com, se pueden encontrar en la siguiente ubicación:

C:\Program Files (x86)\AnyDesk-\AnyDesk-.exe

El puede encontrarse en la página de Detalles del Cliente de una configuración de cliente personalizado existente en la pestaña Archivos de my.anydesk.com.

El se puede encontrar en la fila etiquetada “Prefijo” después de “***ad_***”. Es generado aleatoriamente y es único para cada cuenta.

 © 2026 www.remotedes

Comandos de Instalación

Estos comandos se usan al instalar o actualizar AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos en la forma:

anydesk.exe –install <ubicación> <parámetros_adicionales>

Por ejemplo:

anydesk.exe –install “C:\Program Files (x86)\AnyDesk” –start-with-win –create-desktop-icon

Por otro lado, la instalación de paquetes MSI de AnyDesk simplemente utiliza el siguiente comando:

anydesk.msi (opcional: INSTALL=“<ubicación>“)

Parámetro	**Descripción**
--install <ubicación>	Instala AnyDesk en la ***<ubicación>*** especificada. p. ej. ***C:\Program Files (x86)\AnyDesk***
--start-with-win	Iniciar automáticamente AnyDesk con Windows. Esto es necesario para poder conectar después de reiniciar el sistema.
--create-shortcuts	Crear entrada en el menú de inicio.
--create-desktop-icon	Crear un acceso directo en el escritorio para AnyDesk.
--remove-first	Eliminar la instalación actual de AnyDesk antes de instalar la nueva. p. ej. al actualizar AnyDesk manualmente.
--silent	No iniciar AnyDesk después de la instalación y no mostrar cuadros de mensaje de error durante la instalación.
--update-manually	Actualizar AnyDesk manualmente (**Por defecto** para clientes personalizados).
--update-disabled	Deshabilitar la actualización automática de AnyDesk.
--update-auto	Actualizar AnyDesk automáticamente (**Por defecto** para clientes estándar, **no disponible para clientes personalizados**).

 © 2026 www.remotedesk

Volver al Principio

Comandos del Cliente

Estos comandos se pueden utilizar para interactuar con el cliente de AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos o scripts.

Comando	Descripción
anydesk.exe <parámetro>	Ver Parámetros del Comando del Cliente.
echo <clave_de_licencia> | anydesk.exe –register-license	Registrar la clave de licencia especificada. (Requiere privilegios administrativos)
echo <mi_contraseña> | anydesk.exe –set-password	Establecer la contraseña especificada para acceso no supervisado.

 © 2026 www.remotedesk

Parámetros del Comando del Cliente

Parámetro	Descripción
--uninstall	Desinstalar AnyDesk (con avisos).
--remove	Desinstalar AnyDesk sin aviso (desinstalación silenciosa).
--start	Iniciar el servicio de AnyDesk.
--stop-service	Detener el servicio de AnyDesk.
--restart-service	Reiniciar el servicio de AnyDesk.
--remove-password	Eliminar la contraseña de acceso no supervisado. (Requiere privilegios administrativos) Tenga en cuenta que las contraseñas preestablecidas de clientes personalizados **no** se pueden eliminar.
--get-alias	Devolver el Alias de AnyDesk. Debe ejecutarse en un script.
--get-id	Devolver la ID de AnyDesk. Debe ejecutarse en un script.
--get-status	Devolver el estado en línea del cliente. Debe ejecutarse en un script.
--version	Devolver la versión actual del cliente de AnyDesk. Debe ejecutarse en un script.
--settings	Abrir la página de configuración predeterminada.
--admin-settings	Abrir la página de configuración global.
--settings:<parámetro_viable>**Parámetros viables:** ui, security, alias, privacy, video, capture, audio, connection, file_transfer, recording, printer, wol, license, about	Abrir la página de configuración especificada.

 © 2026 www.remotedesk

Parámetro	Descripción
--admin-settings:<parámetro_viable> **Parámetros viables:**capture, security, connection, recording	Abrir la página de configuración global especificada. (Requiere privilegios administrativos)
--disclaimer	Mostrar el descargo de responsabilidad personalizado. Este parámetro solo funciona en clientes personalizados con el descargo de responsabilidad habilitado.

Scripts por Lotes del Cliente

Obtener la ID de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-id’) do set ID=%%i
echo La ID de AnyDesk es: %ID%
pause
```

Obtener el Alias de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-alias’) do set ALIAS=%%i
echo El Alias de AnyDesk es: %ALIAS%
pause
```

Obtener el estado en línea:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-status’) do set STATUS=%%i
echo El estado de AnyDesk es: %STATUS%
pause
```

Obtener la versión de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –version’) do set VER=%%i
echo La versión de AnyDesk es: %VER%
pause
```

Volver al Principio

Comandos de Perfil de Permiso (AnyDesk 7+)

Comando	Descripción
anydesk.exe –add-profile + + …	Crear un perfil de permiso llamado . Por defecto, todos los permisos están deshabilitados. Si desea habilitarlos, agregue + al final del comando con un espacio entre ellos para separar varios permisos. **Lista de :** audio entrada portapapeles archivos_de_portapapelesbloqueo_entrada sas **(Acción CTRL+ALT+SUPR)** reiniciar administrador_de_archivos bloquear_escritorio sysinfo pizarra túnel_tcp vpn puntero_de_usuario características_de_privacidadregistro_de_sesión
echo <contraseña> | anydesk.exe –add-profile + + …	Crear un perfil de permiso llamado que se puede acceder utilizando la contraseña de acceso no supervisado <contraseña>. Vea arriba para más información sobre cómo configurar permisos para este perfil.
echo <contraseña> | anydesk.exe –set-password	Establecer la <contraseña> de acceso no supervisado para un existente. Para perfiles personalizados, es simplemente el nombre del Perfil de Permiso. Para perfiles predeterminados que vienen con AnyDesk, se debe utilizar lo siguiente: **Predeterminado:** _default**Acceso Completo:** _full_access**Compartir Pantalla:** _screen_sharing**Acceso No Supervisado:** _unattended_access
anydesk.exe –remove-password	Elimina la contraseña de acceso no supervisado para .

Volver al Principio

Comandos de Conexión

Una conexión se puede establecer a través de la interfaz de línea de comandos.
Cuando se solicita una conexión a través de la línea de comandos, se pueden adjuntar varios parámetros.

Comando	Descripción
anydesk.exe <ID/Alias> <parámetros adicionales>	AnyDesk solicitará una conexión al cliente especificado. Vea Parámetros Opcionales del Comando de Conexión para obtener parámetros adicionales.
echo <contraseña> | anydesk.exe <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará una solicitud de conexión al cliente especificado con la contraseña ingresada.

Parámetros Opcionales del Comando de Conexión.

Parámetro	Descripción
--file-transfer	AnyDesk iniciará una sesión de Transferencia de Archivos.
--fullscreen	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en modo de pantalla completa.
--plain	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en una ventana simple sin bordes o puntos de menú.

Volver al Principio

 © 2026 www.remotedesk