AnyDesk México: Mayorista oficial. Mejor precio y respaldo.

Interfaz de línea de comandos de AnyDesk para Windows: Guía completa en México

TABLA DE CONTENIDO

Comandos de instalación

Comandos de cliente en México

- Parámetros de comandos del cliente
- Guiones por lotes de cliente

Comandos de conexión en México

- Parámetros de comando de conexión opcionales.

Los siguientes comandos se pueden ingresar en la línea de comandos de Windows o se pueden usar en un script para automatizar partes de AnyDesk.

Es importante ejecutar estos comandos en la ruta correcta en la que se encuentra AnyDesk o especificar la ruta correcta manualmente.

De forma predeterminada, los clientes estándar de AnyDesk de anydesk.com se instalan en la siguiente ubicación:
C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe

Para los clientes personalizados creados desde my.anydesk.com , se pueden encontrar en la siguiente ubicación:

C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk- \AnyDesk- .exe

El se puede encontrar en la página Detalles de clientes de una configuración de cliente personalizada existente en la pestaña Archivos de my .anydesk.com .

El se puede encontrar en la fila etiquetada como “Prefijo” después de “ ***ad_*** “. Se genera aleatoriamente y es único para cada cuenta.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Comandos de instalación

Estos comandos se utilizan al instalar o actualizar AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos en la forma:

anydesk.exe –install <additional_parameters>

Por ejemplo:

anydesk.exe –install “C:\Program Files (x86)\AnyDesk” –start-with-win –create-desktop-icon

Por otro lado, la instalación de los paquetes AnyDesk MSI simplemente utiliza el siguiente comando:

anydesk.msi (optional: INSTALL=“”)

Parámetro	Descripción
--install	Instale AnyDesk en la <localización> especificada.Por ejemplo, C:\NProgram Files (x86)\NAnyDesk
--start-with-win	Inicie automáticamente AnyDesk con Windows. Esto es necesario para poder conectarse después de reiniciar el sistema.
--create-shortcuts	Crear una entrada en el menú de inicio.
--create-desktop-icon	Cree un enlace en el escritorio para AnyDesk.
--remove-first	Elimine la instalación actual de AnyDesk antes de instalar la nueva. Por ejemplo, al actualizar AnyDesk manualmente.
--silent	No iniciar AnyDesk después de la instalación y no mostrar cuadros de mensajes de error durante la instalación.
--update-manually	Actualizar manualmente AnyDesk(Por defecto para los clientes personalizados).
--update-disabled	Desactivar la actualización automática de AnyDesk.
--update-auto	Actualizar AnyDesk automáticamente(Por defecto para clientes estándar, no disponible para clientes personalizados).

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Volver arriba

Comandos de cliente en México

Estos comandos se pueden usar para interactuar con el cliente AnyDesk a través de la interfaz de línea de comandos o scripts.

Comando	Descripción
anydesk.exe	Véase Parámetros de comandos del cliente.
echo <license_key> | anydesk.exe –register-license	Registrar la clave de licencia especificada. (Requiere privilegios administrativos)
echo <my_password> | anydesk.exe –set-password	Establezca la contraseña especificada para el acceso desatendido.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Parámetros de comandos del cliente

Parámetro	Descripción
--uninstall	Desinstalar AnyDesk (con indicaciones).
--remove	Desinstalar AnyDesk sin previo aviso (desinstalación silenciosa).
--tray	Inicie el proceso que crea el icono de la bandeja.
--start	Inicie el servicio AnyDesk.
--stop-service	Detenga el servicio AnyDesk.
--restart-service	Reinicie el servicio AnyDesk.
--remove-password	Elimine la contraseña de acceso desatendida. (Requiere privilegios administrativos).Tenga en cuenta que las contraseñas preestablecidas de los clientes personalizados no se pueden eliminar.
--get-alias	Devuelve el alias de AnyDesk. Debe ejecutarse en un script.
--get-id	Return the AnyDesk-ID. Needs to be run in a script.
--get-status	Devuelve el AnyDesk-ID. Debe ejecutarse en un script.
--version	Devuelve la versión actual del cliente de AnyDesk. Debe ejecutarse en un script.
--settings	Abra la página de configuración por defecto.
--admin-settings	Abra la página de configuración global.
--settings:<viable_parameter>**Parámetros viables:**ui, seguridad, alias, privacidad, vídeo, captura, audio, conexión, file_transfer, grabación, impresora, wol, licencia, about	Abra la página de configuración especificada.

© 2026 www.remotedesktop.mx

Parámetro	Descripción
--admin-settings:<viable_parameter> **Parámetros viables:**captura, seguridad, conexión, grabación	Abra la página de configuración global especificada. (Requiere privilegios administrativos).
--disclaimer	Mostrar el descargo de responsabilidad personalizado. Este parámetro solo funciona en clientes personalizados con el descargo de responsabilidad activado.
--show-advert	Mostrar la página de publicidad de AnyDesk. ¡Gracias por compartir!

Guiones por lotes de cliente

Obtener ID de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-id’) do set CID=%%i
echo AnyDesk ID is: %CID%
pause
```

Obtener alias de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-alias’) do set CID=%%i
echo AnyDesk Alias is: %CID%
pause
```

Obtenga el estado en línea:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –get-status’) do set CID=%%i
echo AnyDesk status is: %CID%
pause
```

Obtenga la versión de AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –version’) do set CID=%%i
```

 © 2026 www.remotedesktop.mx

```
echo AnyDesk version is: %CID%
pause
```

Volver arriba

Comandos de conexión en México

Se puede establecer una conexión a través de la interfaz de línea de comandos.
Al solicitar una conexión a través de la línea de comandos, se pueden agregar varios parámetros.

Comando	Descripción
anydesk.exe <ID/Alias>	AnyDesk solicitará una conexión con el cliente especificado.Consulte Parámetros opcionales del comando de conexión para conocer los parámetros adicionales
echo | anydesk.exe <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará una solicitud de conexión al cliente especificado con la contraseña introducida.

Parámetros de comando de conexión opcionales.

Parámetro	Descripción
--file-transfer	AnyDesk iniciará una sesión de transferencia de archivos.
--fullscreen	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en modo de pantalla completa.
--plain	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en una ventana simple sin bordes ni puntos de menú.
Volver arriba	

¡Te invitamos a probar gratis AnyDesk para aprovechar todos sus beneficios y a contactarnos para conocer más sobre la compra de AnyDesk en México!

 © 2026 www.remotedesktop.mx