Teclado y Atajos en AnyDesk - Guia Completa

TABLA DE CONTENIDO

Modos de traduccion de teclado
- Modo remoto
- Modo local
- Modo automatico

Atajos de teclado

Teclas de acceso rapido (Hotkeys)

Atajos de raton

Articulo elaborado por el equipo de investigaciones de remotedesktop.mx.

AnyDesk ofrece traduccion de distribucion de teclado para usuarios que trabajan entre diferentes zonas de idioma. Esto asegura que puedas escribir correctamente incluso cuando el dispositivo local y el remoto usan distribuciones de teclado diferentes.

Modos de traduccion de teclado

AnyDesk normalmente selecciona el modo mas adecuado automaticamente. Sin embargo, en algunos casos puede que necesites elegir el modo apropiado manualmente.

Modo remoto

En modo **Remote**, las pulsaciones de teclas se mapean segun la posicion fisica de la tecla. Por ejemplo, presionar `Q` en un teclado QWERTY enviara `A` a un teclado AZERTY.

Nota: No recomendado para tareas de oficina. Usalo solo si el sistema remoto usa mapeos de teclas personalizados, como software basado en macros.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Modo local

En modo **Local**, las pulsaciones de teclas se interpretan como si la distribucion del teclado local se usara en el dispositivo remoto.

Nota: Algunas aplicaciones, como videojuegos, pueden no funcionar correctamente con este modo debido a la dependencia de scan codes.

Modo automatico

Cuando **Auto** esta seleccionado en la barra de herramientas de AnyDesk:

- Si las distribuciones de teclado local y remoto son iguales, AnyDesk usa modo **Remote**.
- Si las distribuciones difieren, AnyDesk cambia a modo **Local**.

Nota: Si experimentas problemas con la entrada de teclas en aplicaciones especificas, prueba cambiar el modo manualmente.

Atajos de teclado

Al trabajar entre diferentes plataformas, los atajos deben coincidir con las convenciones del sistema remoto. Por ejemplo:

- **macOS:** Usa `Cmd+C` para copiar.
- **Windows:** Usa `Ctrl+V` para pegar.

Teclas de acceso rapido (Hotkeys)

Plataforma: Solo Windows

Las siguientes teclas de acceso rapido usan la combinacion `Ctrl + Alt + Shift + [Tecla]` y estan reservadas para funciones de AnyDesk:

Tecla	Descripcion
Flecha izq/der	Cambiar entre pantallas remotas
1..9	Seleccionar pestana por numero
Return	Activar/desactivar pantalla completa
S	Activar/desactivar transmision de sonido
I	Activar/desactivar permiso de entrada
P	Guardar captura de pantalla
F2	Modo vista: 1:1 (predeterminado)
F3	Modo vista: reducir
F4	Modo vista: estirar
Del	Enviar Ctrl+Alt+Del al dispositivo remoto
Space	Cambiar modo de captura de raton (AnyDesk 8+)

Atajos de raton

Para activar el modo pantalla completa, haz doble clic en una pestana de sesion activa.

Configura tu teclado y atajos en AnyDesk para trabajar de forma eficiente en sesiones remotas.