Mejorando la Experiencia de Audio con AnyDesk en México: Configuración y Consejos

TABLA DE CONTENIDO

Mejorando la Experiencia de Audio con AnyDesk en México

Configuración de Transmisión de Audio

Configuración de la Salida de Audio

Configuración en Windows

Mejorando la Experiencia de Audio con AnyDesk en México

La función de audio de AnyDesk permite a los usuarios transmitir sonido desde el dispositivo remoto al dispositivo local.

¡Atención! Ten en cuenta que, debido a las restricciones de seguridad de macOS, los usuarios no pueden transmitir audio desde un dispositivo macOS remoto.

No obstante, los clientes de AnyDesk para macOS aún pueden recibir audio de clientes de AnyDesk que no sean de macOS.

Durante una sesión, el cliente que se conecta localmente puede habilitar o deshabilitar esta función en el menú de Permisos para Windows y el menú para macOS y Linux en la barra de herramientas de AnyDesk.

Configuración de Transmisión de Audio

La configuración de “Transmisión” establece qué dispositivo de audio transmite el cliente cuando recibe una conexión entrante. La configuración predeterminada será utilizar el dispositivo de audio estándar seleccionado en la configuración de la computadora.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Desactivar	**Sin transmisión de audio**
Usar dispositivo estándar	Transmite el dispositivo de audio predeterminado establecido en la configuración de la computadora.
Transmitir salida de audio de este escritorio	Transmite la salida de audio de todos los dispositivos en esta computadora.
Especificar dispositivo	Se puede seleccionar un dispositivo específico para la transmisión. Aquí es posible seleccionar un micrófono.

Configuración de la Salida de Audio

La configuración de “Salida” es responsable de en qué dispositivo se reproduce el audio cuando el cliente inicia una sesión saliente. La configuración predeterminada utilizará el dispositivo de audio estándar que se ha seleccionado en la configuración de la computadora.


Desactivar	**Sin salida de audio en este dispositivo**
Usar dispositivo estándar	Utilizar el dispositivo de salida de audio predeterminado establecido en la configuración de la computadora.
Especificar dispositivo	Se puede seleccionar un dispositivo específico como salida de audio
Reproducción exclusiva de audio	Reduce la latencia del audio pero deshabilitará cualquier salida de audio que no provenga de AnyDesk.

Configuración en Windows

Cuando se utiliza la transmisión de audio, es necesario configurar correctamente los ajustes del sistema de Windows. En caso de problemas con la transmisión, estos deben verificarse primero.


Es importante configurar correctamente los dispositivos de audio predeterminados, ya que esto es lo que AnyDesk utiliza en su configuración estándar.

 © 2026 www.remotedesktop.mx



Panel de control de sonido de Windows

La configuración de audio de Windows se encuentra en “Configuración del sistema de Windows” > “Sistema” > “Sonidos” y luego bajo “Ajustes relacionados” a la derecha “Panel de control de sonido”.



Panel de configuración de sonido de Windows

En el “Panel de control de sonido” en la pestaña “Reproducción”, es importante que el dispositivo que se pretende utilizar para la salida de audio se establezca como predeterminado, haciendo clic en “Establecer como predeterminado”.

 © 2026 www.remotedesktop.mx

¡Aprovecha al máximo la experiencia de audio con AnyDesk en México! Obtén acceso remoto seguro y eficiente para tu empresa con AnyDesk. ¡Prueba gratis AnyDesk hoy mismo para disfrutar de todos sus beneficios y contáctanos para obtener más información sobre la compra de AnyDesk en México!

 © 2026 www.remotedesktop.mx