Cómo Administrar Builds en AnyDesk: Guía paso a paso y consejos

TABLA DE CONTENIDO

Administrar Builds

Visión general

Editar una Build

- Editar una build estática
- Editar una build dinámica

Eliminar una Build


Administrar Builds

Disponible para usuarios con licencia **Standard**, **Advanced** o **Ultimate (Cloud)**.

Este artículo proporciona una descripción general de cómo modificar la configuración de tu build y/o eliminar tu build en mi.anydesk II.

Visión general

Una vez que hayas creado un Build (Cliente personalizado), puedes compartirlo con tus colegas e instalarlo en uno o varios dispositivos. Esto significa que el build puede tener varios clientes vinculados a él.



Si deseas ajustar la configuración de todos los clientes vinculados al build, como la configuración de seguridad, agregar o quitar acceso a ciertas funciones, puedes hacerlo fácilmente en mi.anydesk II.

💡 También puedes realizar cambios en tiempo real solo en clientes individuales, aprende cómo hacerlo en este artículo.

Los cambios en el build se pueden aplicar de dos formas, dependiendo del tipo de build que hayas seleccionado durante la creación. Hay dos tipos de builds:

- ***Estático*** - un build que requiere la reinstalación del cliente en cada dispositivo después de cada personalización.
- ***Dinámico*** - un build que se puede personalizar en tiempo real sin necesidad de reinstalarlo en todos los dispositivos después de cada cambio. Las actualizaciones se aplicarán instantáneamente a todos los clientes vinculados. Para usar los builds dinámicos, primero debes Activar la administración centralizada.

Editar una Build


Puedes ajustar la configuración de los builds ya creados e instalados en mi.anydesk II.

Editar una build estática

Después de hacer cambios en la build estática, debe reinstalarse en todos los dispositivos.

Para editar una build estática:

1. Ve a **Builds** y selecciona la build que deseas editar de la lista.



2. En la página abierta, haz clic en **Editar Build**. 3. Ajusta la configuración del build y haz clic en **Guardar Build**.

🚨 No puedes cambiar una *build estática* a una *build dinámica* después de haber creado el build.

Tu build se ha actualizado correctamente. Puedes compartir el enlace de descarga de la build actualizada para que se reinstale en todos los dispositivos.


Editar una build dinámica

Una build dinámica elimina la necesidad de reinstalar manualmente el cliente a diferencia de una build estática. Simplifica el proceso de gestión y garantiza actualizaciones consistentes en todos los clientes.


Para editar una build dinámica:

1. Inicia sesión en mi.anydesk II y en la sección **Activar Administración Centralizada**, haz clic en **Proporcionar Clave Privada**. 💡 Para saber cómo obtener tu Clave Privada, consulta ¿Qué es una Clave Privada?


2. Pega la **Clave Privada** en el campo de texto y haz clic en **Continuar**.



3. Ve a **Builds** y selecciona la build que deseas editar de la lista.




4. En la página abierta, haz clic en **Editar Build**. 💡 Para determinar si la build es dinámica y se puede gestionar en tiempo real, en la sección **Seguridad**, asegúrate de que el campo **Gestión Dinámica** esté habilitado.



5. Realiza los cambios en el build y haz clic en **Guardar Build**.


🚨 No puedes cambiar una *build dinámica* a una *build estática* después de haber creado el build.

Cualquier modificación realizada en la build dinámica se aplicará automáticamente a todos los clientes vinculados al build.



Ver dispositivos en los que se ha instalado la build

También puedes revisar la lista de cambios realizados en la build navegando a **Opciones** > **Historial de Configuraciones**.



*Navegando a **Opciones** > **Historial de Configuraciones***


Ver Historial de Configuraciones de la Build

Eliminar una Build


Si creaste una build por accidente o ya no la utilizas, puedes eliminarla permanentemente.

Hay dos formas de eliminar una build:

- Ve a **Builds**, selecciona la casilla de verificación de la build que deseas eliminar y haz clic en **Eliminar**.



- Ve a **Builds**, abre la build y haz clic en **Opciones** > **Eliminar Build**.



Una vez eliminada la build, no se puede recuperar.