AnyDesk México: Mayorista oficial. Mejor precio y respaldo.

Guía completa de comandos de AnyDesk para Linux: Instalación, Cliente y Conexión

TABLA DE CONTENIDO

Interfaz de Línea de Comandos para Linux

Comandos de Instalación

Comandos del Cliente

- Parámetros de Comando del Cliente

Comandos de Conexión

- Parámetros Opcionales del Comando de Conexión

Interfaz de Línea de Comandos para Linux

Los siguientes comandos se pueden ingresar en el terminal de Linux o pueden ser utilizados en un script para automatizar partes de AnyDesk.

Comandos de Instalación

AnyDesk para Linux se puede descargar y actualizar a través de la interfaz de línea de comandos mediante los repositorios de AnyDesk. Las instrucciones sobre cómo configurar y utilizar los repositorios se pueden encontrar a continuación:

Guía de instalación para distribuciones Debian

Guía de instalación para distribuciones Red Hat

Volver al Inicio

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Comandos del Cliente

Estos comandos se pueden utilizar para interactuar con el cliente de AnyDesk a través del terminal o scripts.

Comando	Descripción
anydesk <parámetro>	Ver Parámetros de Comando del Cliente.
echo <contraseña> | anydesk –set-password	Configurar la contraseña especificada para el acceso no supervisado. (Debe ser utilizado como **root**).
echo <clave_de_licencia>| anydesk –register-license	Registrar la clave de licencia especificada.

Parámetros de Comando del Cliente

Parámetro	Descripción
--get-alias	Devuelve el Alias de AnyDesk.
--get-id	Devuelve el ID de AnyDesk.
--get-status	Devuelve el estado en línea del cliente.
--version	Devuelve la versión actual del cliente de AnyDesk.
--settings	Abre la página de configuración predeterminada.
--admin-settings	Abre la página de configuración global especificada. (Debe ser utilizado como **root**).
--admin-settings:<viable_parameter>**Parámetros viables:** capture, security, connection, recording.	Abre la configuración administrativa en la página específica. (debe ser utilizado como **root**).

Volver al Inicio

 © 2026 www.remotedesktop.mx

Comandos de Conexión

Se puede establecer una conexión a través de la interfaz de línea de comandos. Al solicitar una conexión a través de la línea de comandos, se pueden agregar varios parámetros.

Comando	Descripción
anydesk <ID/Alias> <parámetros adicionales>	AnyDesk solicitará una conexión al cliente especificado. Consulta Parámetros Opcionales del Comando de Conexión para obtener parámetros adicionales.
echo <contraseña> | anydesk <ID/Alias> –with-password	AnyDesk enviará una solicitud de conexión al cliente especificado con la contraseña ingresada.

Parámetros Opcionales del Comando de Conexión

Parámetro	Descripción
--file-transfer	AnyDesk iniciará una sesión de transferencia de archivos.
--fullscreen	AnyDesk iniciará una sesión interactiva en modo de pantalla completa.

Volver al Inicio

 © 2026 www.remotedesktop.mx